

【サウナセンター稲荷町、QuickDmx について】 準備

こちらの URL からソフトをダウンロード

【[The Lighting Controller - Index page](#)】

〈Download〉 → 〈Software〉 → 〈Mac〉 〈Windows〉

こちらの URL から『サウナセンター稲荷町』の QuickDmx データをダウンロード

【https://sauna-center.jp/data/sauna-center_inari/sauna-center_inari_Dmx.zip】

〈QuickDmx ソフト〉を起動し

左上『File』 → 『Open lightshow』 → 『sauna-center_inari_Dmx』

の順でデータを開く

〈3D ビュー〉

画面上『Windows』 → 『3Dview』

〈照明の設定〉

【ムービングライト(LM70S # 1 ~ 4)】

〈X〉 横首振り(使用角度は下記)

〈Y〉 使用不可(OFF にしておく)

〈電源〉 0 ~ 1 3 4 (On ~ Off) 1 3 5 ~ 2 3 9 (ストロボ) 2 4 0 ~ 2 5 5 (On ~ Off)

〈赤〉 〈緑〉 〈青〉 〈白〉

〈後ろ2つは使用不可(OFF にしておく)〉

【ムービングライト : X 軸(横首振り)】

LM70S # 1 : 1 3 5 ~ 8 5

LM70S # 2 : 1 3 5 ~ 8 5

LM70S # 3 : 1 4 0 ~ 9 0

LM70S # 4 : 1 4 0 ~ 9 0

【LED バー(WASH BAR)】

〈赤〉 〈緑〉 〈青〉 〈白〉 〈ブラックライト〉

※色のみ使用【可】

※ブラックライトは3Dview では使用不可(確認する場合は暗い紫に近い)


【LED テープ】

※現在使用不可

〈照明を設定し scenes を作成する〉

※ 『LM70S # 1 ～ 4』『WASH BAR # 1、 2』 は別々に scenes を作成する

※ 3 Dview ボタンを ON(緑)にしておく



『LM70 # 1 ～ 4』

・【X 軸】【電源】【色】を調整し【電源の付き方】を設定する

※ 〈画像参照〉 直角型は【ゆっくり付く】 坂型は【パッと付く】

・上記を設定後に 〈時間を設定する〉

※ 〈画像参照〉 首振りの場合は時間部分を右クリック 〈APP〉 で複製し 【X 軸】【色】

等の調整をする

※上部にある【再生ボタン】で3 Dview で確認可能


『WASH BAR# 1～2』

・【色】【時間】の設定をする

※『LM70S# 1～4』『WASH BAR』ともに

【暗転(電源は入っているが何もつかない)】scene を作成しておく

〈scene を使用し TimeLine を作成する〉



・画面上部にある【Live】→【TimeLine】をクリック

・上から2列目にある【AUDIO TIMELINE】を右クリックし【Add media file】を押す、事前に準備している【Mp3】の音源データを読み込む

・3列目から下を使用し【作成した scene】で音楽に合わせ照明を組んでいく

※光っていないところは『暗転(電源は入っているが光はなし)』を設定する

※『LM70S# 1～4』『WASH BAR』を同じ列で照明は組まない

※小まめに再生をし音源と照明のずれがないか確認をする

設定後は【TimeLine】を保存して終了。

※【QuickDmk】内の【TimeLine】内に保存される


〈参考〉



【LM70S # 1 ~ 4】4機使用し全体を照らす



【LM70S # 1 ~ 4】2機使用し中心のみ照らす



【WASH BAR # 1 ~ 2】 2機使用